



## Flikkojen liivi

<b>Koko:</b>		XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
<b>Rinnanympäry:</b>	n.	85	(96)	106	(117)	128	(139)	149	cm
<b>Liivin pituus</b>									
<b>-etukappaleella:</b>	n.	67	(69)	73	(76)	79	(81)	84	cm
<b>-takakappaleella:</b>	n.	75	(77)	81	(84)	87	(89)	92	cm

**Lanka:** Hjertegarn New Life Wool (65 % kierrätysvilla, 35 % muuta kierrätyskuitua, 100 g = 200 m)

### Langanmenekki:

Väri A (yläosa)	2	(2)	2	(3)	3	(3)	3	vyyhtiä
Väri B (alaosa)	2	(2)	2	(2)	3	(3)	3	vyyhtiä

**Puikot:** pyöröpuikko 4 mm (40 cm) ja pyöröpuikko 5 mm (60-80 cm) tai käsialan mukaan

**Muut tarvikkeet:** 5 silmukkamerkkiä

**Neuletiheys:** 15 s ja 22 krs = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

## Selitykset

AM = aseta silmukkamerkki

SM = siirrä silmukkamerkki

## Ohjeesta

Liivin neulominen aloitetaan kauluksesta. Kaulus neulotaan suljettuna joustinneuleena ja yläosa sileänä neuleena satulaolkapäiden lisäysten kanssa. Tämän jälkeen etu- ja takakappaleet neulotaan kumpikin erikseen sileänä neuleena edestakaisin ja kainaloiden alaosaan saakka. Kainalon kohdalla kappaleet yhdistetään ja kaikilla silmukoilla jatketaan sileää suljettua neuletta aina vyötärön kohdille asti. Tämän jälkeen työ jaetaan jälleen erikseen etu- ja takakappaleeseen, ja kumpikin kappale neulotaan loppuun sileänä neuleena edestakaisin.

## Lisäysohje

**L1o** = lisää 1 s oikealle

Tee langankierto kiepsauttamalla puikko langan ali; neulo langankierto seuraavalla krs:lla kiertäen oikein.

## Vaihtoehtoinen tapa

Nosta silmukoiden välinen lanka etukautta vasemmalle puikolle ja neulo lanka takakautta kiertäen oikein

**L1v** = lisää 1 s vasemmalle

Tee langankierto kiepsauttamalla puikko langan yli; neulo langankierto seuraavalla krs:lla kiertäen oikein

## Vaihtoehtoinen tapa

Nosta silmukoiden välinen lanka takakautta vasemmalle puikolle ja neulo lanka etukautta kiertäen oikein

## Vinkki kirjoneuleeseen

Kirjoneuleessa on pitkiä lankajuoksuja, joten langat kannattaa sitoa työn takana nurjalla puolella. Langat voit esimerkiksi kiepsauttaa kerran toistensa ympäri noin 5 silmukan välein tai vaihtoehtoisesti voit käyttää sitomisessa apuna tikapuutekniikkaa.

## Ohje

### Kaulus

Luo 4 mm pyöröpuikoille (40 cm) **värillä A** yhteensä 68 (68) 72 (72) 72 (76) 76 s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena 6 cm.

Taita neulomasi kappale nyt kaksin kerroin nurjat puolet vastakkain niin, että luontireuna jää puikolla olevien silmukoiden taakse. Kiinnitä luontireuna seuraavalla krs:lla työhön kiinni sileää suljettua neuletta neulomalla seuraavasti: \*vie oikeanpuoleinen puikko vasemmalla puikolla olevan silmukan sekä sen takana olevan luontireunan silmukan läpi etukautta, vedä lanka molempien silmukoiden läpi ja pudota juuri neulottu vasemmalla puikolla ollut silmukka puikolta\*. Toista \*-\* jokaisen kauluksen silmukan kohdalla **ja lisää työhön samalla myös silmukkamerkit**. Kerroksen vaihtumiskohta on keskellä takana (=keskitaka), laita tähän kohtaan ensimmäinen silmukkamerkki. Lisää muut silmukkamerkit ensimmäisestä merkistä laskien seuraavasti: neulo 9 (9) 10 (10) 10 (11) 11 s o (=takakappaleen oikea puoli), AM2, 16 s o (=oikea olka), AM3, 18 (18) 20 (20) 20 (22) 22 s o (=etukappale), AM4, 16 s o (=vasten olka), M5, 9 (9) 10 (10) 10 (11) 11 s o (=takakappaleen vasen puoli).

### Satulaolkapäiden lisäykset

Vaihda työhön 5 mm puikot ja jatka sileää suljettua neuletta.

Aloita satulaolkapäiden lisäykset 1. krs:lla: neulo sileää neuletta 1. merkkiin asti, **L1o**, SM, neulo sileää neuletta



2. merkkiin asti, SM, **L1v**, neulo sileää neuletta 3. merkkiin asti, **L1o**, SM, neulo sileää neuletta 4. merkkiin asti, SM, **L1v**. Toista tällaiset lisäykset joka krs:lla yhteensä 23 (27) 30 (34) 38 (41) 45 kertaa. **Huom!** Jos teet lisäykset langankierroin, muista neuloa aina ed. kerroksen langankierto kiertäen oikein, jotta työhön ei synny reikää. Kun kaikki lisäykset on tehty, työssä on yhteensä 160 (176) 192 (208) 224 (240) 256 s eli kummallakin olalla on 16 s, ja etu- ja takakappaleilla kummallakin 64 (72) 80 (88) 96 (104) 112 s.

Viimeisen lisäyskerroksen jälkeen päättelee kummankin olan silmukat seuraavasti: neulo sileää neuletta 2. merkkiin asti, päättää oikean olan 16 s, neulo sileää neuletta 4. merkkiin asti, päättää vasemman olan 16 s, neulo sileää neuletta krs loppuun. Poista työstä muut silmukkamerkit paitsi keskitaka-merkki. Neulo seuraavaksi etu- ja takakappaleet erikseen. Aloita takakappaleesta.

## Miehusta

### Takakappale

Neulo takakappaleen 64 (72) 80 (88) 96 (104) 112 s:lla sileää neuletta edestakaisin ja aloita neulominen takakappaleen keskeltä (= keskitaka). Nosta aina jokaisen kerroksen 1. s neulomatta ja neulo työn nurjalla puolella s:t nurin. Neulo, kunnes takakappaleen korkeus on kauluksen alareunasta mitattuna 25 (28) 31 (33) 36 (38) 41 cm ja olet viimeksi neulonut nurjan puolen kerroksen. Neulo vielä seuraavalla oikean puolen kerroksella sileää neuletta keskitaka-merkkiin saakka.

### Etukappale

Liitä työhön uusi värin A lanka etukappaleen edestä katsoen kädentien oikeassa reunassa ja aloita neulominen oikean puolen krs:n alusta. Neulo etukappaleen 64 (72) 80 (88) 96 (104) 112 s:lla sileää neuletta edestakaisin, nosta aina jokaisen kerroksen 1. s neulomatta ja neulo työn nurjalla puolella s:t nurin. Neulo, kunnes etukappaleen korkeus on kauluksen alareunasta mitattuna 25 (28) 31 (33) 36 (38) 41 cm ja olet viimeksi neulonut nurjan puolen kerroksen. Ota etu- ja takakappaleiden silmukat samalle pyöröpuikolle.

## Kappaleiden yhdistäminen

### Taka- ja etukappale

Aloita neulominen takakappaleen keskeltä kerroksen vaihtumiskohdasta (=keskitaka). Neulo samalle 5 mm pyöröpuikolle sekä taka- että etukappaleen silmukat. Neulo sileää suljettua neuletta, kunnes työn korkeus on kauluksen alareunasta mitattuna 29 (31) 34 (37) 39 (41) 44 cm. Aloita sitten kirjoneule kaavion mukaan: ota työhön mukaan värin B lanka ja neulo kaavion kerrokset 1-34. Kirjoneulekuvio toistuu työssä leveys suunnassa yhteensä 8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 kertaa. Kun kaavion kaikki kerrokset on neulottu, katkaise värin A lanka. Jatka neulomista nyt värin B langalla. Neulo ensin sileää suljettua neuletta 4 cm, ja jaa työ tämän jälkeen puoliksi etu- ja takakappaleeseen ja neulo kumpikin kappale erikseen valmiiksi. Aloita takakappaleesta.

### Kirjoneulekuvio

	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34
33	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		33
32																x	32
31																x	31
30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		30
29		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				29
28	x															x	28
27	x															x	27
26		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				26
25			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					25
24	x	x													x	x	24
23	x	x													x	x	23
22			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					22
21				x	x	x	x	x	x	x	x						21
20	x	x	x												x	x	20
19	x	x	x												x	x	19
18				x	x	x	x	x	x	x	x						18
17					x	x	x	x	x	x							17
16	x	x	x	x											x	x	16
15	x	x	x	x											x	x	15
14					x	x	x	x	x	x							14
13						x	x	x	x								13
12	x	x	x	x	x										x	x	12
11	x	x	x	x	x										x	x	11
10						x	x	x	x								10
9							x	x	x								9
8	x	x	x	x	x	x									x	x	8
7	x	x	x	x	x	x									x	x	7
6								x	x	x							6
5									x								5
4	x	x	x	x	x	x	x								x	x	4
3	x	x	x	x	x	x	x								x	x	3
2									x								2
1																	1

Toista 8 (9) 10 (11) 12 (13) 14 kertaa

= oikea silmukka värillä A

= oikea silmukka värillä B



## Helma

### Takakappale

Jatka takakappaleen 64 (72) 80 (88) 96 (104) 112 s:lla sileää neuletta edestakaisin.

Aloita keskeltä takaa kerroksen vaihtumiskohdasta (=keskitaka) ja neulo 32 (36) 40 (44) 48 (52) 56 s o. Käännä työ. Nosta aina jokaisen kerroksen 1. s neulomatta ja neulo työn nurjalla puolella s:t nurin. Neulo, kunnes takakappaleen korkeus halkion yläreunasta mitattuna on 20 (20) 21 (21) 22 (22) 22 cm. Vaihda työhön 4 mm puikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 4 cm. Päätä silmukat.

### Etukappale

Jatka etukappaleen 64 (72) 80 (88) 96 (104) 112 s:lla sileää neuletta edestakaisin.

Liitä työhön uusi värin B lanka etukappaleen edestä katsoen halkion oikeassa reunassa ja aloita neulominen oikean puolen krs:lta. Nosta aina jokaisen kerroksen 1. s neulomatta ja neulo työn nurjalla puolella s:t nurin. Neulo, kunnes etukappaleen korkeus halkion yläreunasta mitattuna on 12 (12) 13 (13) 14 (14) 14 cm. Vaihda työhön 4 mm puikot ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 4 cm. Päätä silmukat.

### Viimeistely

Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Laita hieman alle kädenlämpöiseen veteen tilkka pyykkietikkaa tai villapesuainetta ja pese työ varovasti käsin. Asettele neule pyyhkeen väliin ja painele ylimääräinen vesi pois. Oio neule mittoihinsa ja anna kuivua tasossa.



Malli ja ohje: Kaksosflikat / Lankamaailma

Lankojen myynti: Lankamaailma, [www.lankamaailma.fi](http://www.lankamaailma.fi)

Ohjetiedustelut: [posti@lankamaailma.fi](mailto:posti@lankamaailma.fi)